

安装与部署

云祺容灾备份系统

产品版本 V6.0



关于云祺

成都云祺科技有限公司（以下简称“云祺科技”）是领先的云环境灾备服务商，致力于为全球用户提供全面、安全、智能的数据保护及数据管理解决方案。面向云、虚拟、物理、应用、SaaS等环境，提供数据备份、业务容灾、副本管理、迁移、归档等产品与解决方案。云祺科技成立于2015年，总部位于四川成都。我们以“让全世界用上云祺的软件”为愿景，以用户需求为导向，不断拓展能力边界，护航企业数字化转型与发展。至今已服务100+国家与地区，获得10000+客户的一致认可。

云祺容灾备份系统是由云祺科技完全自主研发的数据保护产品，操作简单，安全可靠，满足多种场景下的备份需求。为用户提供在私有云、公有云、混合云环境下的虚拟机备份与恢复、数据库备份与恢复、文件备份与恢复、操作系统备份与恢复、NAS 备份与恢复、实时容灾保护、跨平台恢复与迁移、数据归档上云、异地副本容灾、多租户备份管理、数据可视化等多种服务和解决方案。

版权所有

版权所有©2015—2025成都云祺科技有限公司，保留所有权利。

未经本公司许可，任何单位和个人不得以任何理由、任何形式复制、传播本文档的部分或全部内容，如有违反，本公司保留追究其法律责任的权利。

使用声明

本文档仅提供阶段性信息，由于产品版本升级或其它原因，所含内容根据产品的实际情况随时更新，恕不另行通知。如因文档使用不当造成的直接或间接损失，本公司不承担任何责任。

前言

文档说明

感谢您选择云祺备份产品，本文档为云祺容灾备份系统用于测试性的安装与部署实操步骤文档。

适用对象

本文档建议适用于以下对象：

- 售前工程师
- 技术工程师
- 实施工程师

符号说明

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

图形	文字	使用原则
 危险	危险	若用户忽略危险标志，可能会因误操作发生危害人身安全、环境安全等严重后果。
 警告	警告	该标志后的注释需给予格外的关注，不当的操作可能会导致数据丢失，无法找回。
 注意	注意	提醒操作中应注意的事项，不当的操作可能会导致设置无法生效、任务出现错误。
 说明	说明	对操作内容的描述进行必要的补充和说明。

在本文中会出现图形界面格式，它们所代表的含义如下。

文字描述	代替符号	举例
窗口名、菜单名等	中文方括号【】	弹出【新建用户】窗口。
		选择【系统设置/接口配置】。
按钮名、键名、状态名。	中文引号“ ”	单击“确定”按钮。

1. 镜像下载

访问云祺科技中国区官网（www.vinchin.cn），导航至【软件下载】【免费下载试用】即可下载试用版云祺容灾备份系统ISO镜像，如图1所示。



图1

2. 备份服务器推荐配置与部署环境

云祺容灾备份系统推荐配置，如图2所示。

资源需求	最低配置（物理机）	最低配置（虚拟机）
CPU	1颗6核物理CPU	4个vCPU
内存	16GB	8GB
网络	1个千兆网口	1个千兆网络
系统磁盘	200GB（与数据盘分离）	100GB
数据磁盘	根据实际情况配置	300GB

图2

云祺容灾备份系统支持的部署环境：

- 物理服务器
- 虚拟机
- 云主机

3. 部署到虚拟化平台

创建虚拟机：

- 根据推荐配置进行虚拟机配置。
- 挂载云祺科技官网镜像文件。
- 将虚拟机从镜像引导至开机。

选择【Install Rocky Linux 9】，如图3




图3

配置安装系统盘

选择安装系统盘，如图 4。




图4

只勾选系统盘，选择“Custom”后点击【Done】进行手动分区，如图 5。




图5

点击“+”号添加分区，如图 6 与图 7。




图6

UEFI启动模式下的分区设置:

/boot 启动分区 1GB

/boot/efi 启动分区 500MB

swap 交换分区 64GB

/ 根目录 剩余所有空间

(若为传统模式, 则无需创建/boot/efi 分区)




图7

点击“Accept Changes”配置完毕，如图8。




图8

网络配置，如图9至图12




图9




图10

网络配置完成，点击【Save】保存配置




图11

开启网卡连接，可以看到配置的网卡信息，点击【Done】返回首页




图12

其他项默认配置，点击【Begin installation】开始安装，如图13




图13

安装完成后，点击【Reboot System】重启，如图14




图14

至此云祺容灾备份系统安装完成。

4. 访问云祺容灾备份系统

重启完成后，登录备份系统web管理页面。

在浏览器中输入备份系统的IP地址访问（https://IP），登录系统默认用户名：**admin** 密码：**Admin@3R**，如图15。



图15

vinchin

云 祺 科 技

热线:400-9955-698

邮箱:support@vinchin.com

电话:028-85530156

网站:www.vinchin.cn

地址:中国(四川)成都云华路333号国家西部信息安全产业园8栋3-5层、7栋3层



欢迎关注
云祺官方公众号



欢迎咨询
云祺客服



欢迎关注
云祺官方视频号